



# Partnermodul Installationsanleitung

## 1. Was ist Drive2Day?

Drive2Day beinhaltet ein Online-Pendlernetzwerk zur Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten und richtet sich insbesondere an Berufspendler. Drive2Day fördert die Bildung von Fahrgemeinschaften. Das entlastet den Berufsverkehr und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit dem speziellen Partnermodul richten Sie das Online-Pendlernetzwerk auf Ihrem Internetauftritt ein. Die Bereitstellung und der Betrieb ist völlig unentgeltlich. Die Integration des Pendlersmoduls erfordert nur geringen Arbeitsaufwand und Fachkenntnisse.

Folgendes Beispiel des Partnermoduls können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen:

<https://www.drive2day.de/beispiel.html>

## 2. Alle Vorteile auf einen Blick

Online-Redaktionen, die Ihren Besuchern ein Online-Pendlernetzwerk zur Verfügung stellen möchten, bietet Drive2Day folgende Vorteile:

- Die Einrichtung und der Betrieb sind für den Betreiber völlig kostenfrei.
- Der Betreiber bekommt ein modernes System, das alle Wünsche erfüllt.
- Das System bildet z.B. alle Ortschaften und Postleitzahlen Deutschlands ab.
- Die Vermittlung von Fahrgemeinschaften und die Nutzung sind auch unentgeltlich.
- Die Schriften und Farben des Layouts lassen sich frei gestalten.
- Die Einrichtung des Pendlernetzwerks erfolgt in kürzester Zeit.
- Drive2Day bietet kostenlosen Support bei Einrichtung und Betrieb.
- Drive2Day nimmt Fragen und Anregungen der Nutzer entgegen und kümmert sich um die Beantwortung.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die notwendigen Installationsschritte für die Einrichtung des Online-Pendlernetzwerks auf ihrem Internetangebot.

### 3. Einrichtung des Online-Pendlernetzwerks

Für die Integration des Partnermoduls von Drive2Day in Ihre Webseite, fügen Sie den folgenden HTML Code an der Stelle auf Ihrer Webseite ein, wo das Partnermodul erscheinen soll:

```
<iframe width="550" height="500" frameborder="NO" src="https://www.drive2day.de/?  
hh_iframe=1&ZusätzlicheParameter">  
</iframe>
```

Die ersten beiden fett gedruckten Zahlen geben die Höhe und Breite des IFRAME an, die hier genannten (550, 500) sind empfohlene Mindestwerte. Sie können für die Höhe und Breite auch prozentuale Werte angeben, indem Sie den Werten ein Prozentzeichen anfügen.

Anstelle von **ZusätzlicheParameter** können Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter angeben, welche die Farben und Schriftarten bestimmen. Parameter, deren Änderungen zu sehr auffälligen Veränderungen im Layout führen, sind in Fettschrift markiert.

Tabelle 1. Parameter für das Seitendesign

Parameter	Standardwert	Erklärung
fonth1	Helvetica	Schriftart für Blocküberschriften
fonth2	Helvetica	Schriftart für kleine Überschriften
fontmain	Helvetica	Schriftart für den Haupttext
colorh1	5588cc	Farbe für die Blocküberschriften (Standard: hellblau)
colorh2	333000	Farbe für kleine Überschriften (Standard: dunkelgrau)
colormain	000000	Farbe für den Haupttext (Standard: schwarz)
<b>bgmain</b>	ffffff	Hintergrundfarbe für den Seitenhintergrund (weiss)
<b>menucolor</b>	25a6e8	Hintergrundfarbe für das Hauptmenü oben
bgborder	cccccc	Farbe für Begrenzungen und Ränder (Standard: hellgrau)
<b>boxcolor</b>	def2fc	Hintergrundfarbe für Boxinhalte (siehe Startseite)
<b>headericonscolor</b>	f09a21	Farbe der Icons im Header
<b>linkcolor</b>	f09a21	Farbe der Links auf der gesamten Seite
<b>buttoncolor</b>	25a6e8	Hintergrundfarbe der Knöpfe/Buttons
buttontextcolor	ffffff	Textfarbe der Knöpfe/Buttons
tablecolorheader	ffffff	Hintergrundfarbe vom Tabellenkopf
tablecolorheadertext	000000	Schriftfarbe im Tabellenkopf
tablecolortext	000000	Schriftfarbe in Tabellenzeilen
tableborder	cccccc	Farbe der Tabellenränder
<b>bglist1</b>	e6e6e6	Hintergrundfarbe von ungeraden Tabellenzeilen
<b>bglist2</b>	ffffff	Hintergrundfarbe von geraden Tabellenzeilen

Ferner besteht die Möglichkeit, mit den folgenden Parametern das Verhalten des Online Pendlersmoduls zu steuern:

Tabelle 2. Parameter, die das Verhalten steuern

Parameter	Standardwert	Erklärung
<b>headertext</b>	Mitfahrportal	Text der oben im Header erscheinen soll
<b>greetingtext</b>	Willkommen...	Begrüßungstext der auf der Startseite angezeigt wird. Verwenden Sie greetingtext=remove falls kein Text erscheinen soll
<b>showrides</b>	true	Sollen auf der Startseite Fahrten angezeigt werden (true/false)?
listlimit	30	Anzahl der angezeigten Fahrten pro Seite bei einer Suche. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Höhe des IFRAME verändern und vermeiden möchten, dass im IFRAME Rollbalken erscheinen.

Alle Parameter müssen, wie bei URL Aufrufen üblich, in die Form

***parameter1=wert1&parameter2=wert2& ...***

gebracht werden. Ein vollständiges Beispiel folgt (eine Zeile, keine Leerzeichen!):

```
<iframe width="100%" height="100%" frameborder="NO" src="https://www.drive2day.de/?hh_iframe=1&fonth1=sans-serif&colorh1=0f00f0&fonth2=sans-serif&colorh2=cccccc&colormain=ff00ff&bgmain=00ffff&boxcolor=ffffff&headertext=Mitfahrentrale&fontmain=serif&menucolor=cccccc&listlimit=10">
```

```
</iframe>
```

Die folgende URL führt zu einem Beispielmol und enthält einen IFRAME, welcher alle Parameter verwendet. Durch die Anpassung der Parameter, lässt sich im Hand umdrehen das CI des Partnermoduls ans eigne Layout der Webseite anpassen.

<https://www.drive2day.de/beispiel.html>

Drive2Day – Das kostenlose Pendlernetz für Betreiber und Nutzer  
Dieses Dokument ist © Drive2day, 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument wird interessierten Partnern zur Zusammenarbeit mit Drive2Day ausgehändigt und darf an Dritte weitergegeben werden. Falls Sie Fragen haben oder Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an [info@drive2day.de](mailto:info@drive2day.de).