



Partnermodul Installationsanleitung

1. Was ist Drive2Day?

Drive2Day ist ein Online-Pendlernetzwerk zur Vermittlung von Fahrgemeinschaften und richtet sich insbesondere an Berufspendler. Drive2Day fördert die Bildung von Fahrgemeinschaften. Mit Drive2day entlasten Städte und Gemeinden den Berufsverkehr und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit dem speziellen Partnermodul, richten Sie das Online-Pendlernetzwerk auf Ihrem Stadt- bzw. Gemeindeportal ein. Die Bereitstellung und der Betrieb ist völlig unentgeltlich. Die Integration des Pendlersmoduls erfordert nur geringen Arbeitsaufwand und geringe Fachkenntnisse. Ein Beispiel finden Sie auf:

<http://www.coburg.de/startseite/950Jahre/mobilitaet/mitfahrboerse.aspx>

2. Alle Vorteile auf einen Blick

Städte und Gemeinden, die Verkehrsteilnehmern in ihrer Region ein Online-Pendlernetzwerk zur Verfügung stellen möchten, bietet Drive2day folgende Vorteile:

- **Keine Belastung für den Steuerzahler:** Die Einrichtung und der Betrieb sind kostenfrei.
- Die Vermittlung von Fahrgemeinschaften und die Nutzung sind auch unentgeltlich.
- Das System bildet alle Ortschaften und Postleitzahlen Deutschlands ab.
- Der Betreiber bekommt ein modernes System, das alle Wünsche erfüllt.
- Die Schriften und Farben des Layouts lassen sich an Ihre Webseite anpassen.
- Die Einrichtung des Pendlernetzwerks erfolgt in kürzester Zeit (ca. 1 Stunde).
- Drive2Day bietet kostenlosen Support bei Einrichtung und Betrieb.
- Drive2Day nimmt Fragen und Anregungen der Nutzer entgegen und kümmert sich um die Beantwortung.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Installationsschritte für die Einrichtung des Online-Pendlernetzwerks auf dem jeweiligen Stadt- bzw. Gemeindeportal.

3. Einrichtung des Online-Pendlernetzwerks

Für die Einbindung des Partnermoduls von Drive2day, fügen Sie den folgenden HTML-Code an der Stelle auf der Webseite des Stadt- bzw. Gemeindeportals ein, wo das Pendlernetzwerk erscheinen soll:

```
<iframe width="550" height="500" frameborder="NO" src="http://www.drive2day.de/?  
hh_iframe=1&ZusätzlicheParameter">  
</iframe>
```

Die ersten beiden fett gedruckten Zahlen geben die Höhe und Breite des IFRAME an, die hier genannten (550, 500) sind empfohlene Mindestwerte. Sie können für die Höhe und Breite auch prozentuale Werte angeben, indem Sie den Werten ein Prozentzeichen anfügen.

Anstelle von **ZusätzlicheParameter** können Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter angeben, welche die Farben und Schriftarten bestimmen:

Tabelle 1. Parameter für das Seitendesign

Parameter	Standardwert	Erklärung
fonth1	Helvetica	Schriftart für Blocküberschriften
fonth2	Helvetica	Schriftart für kleine Überschriften
fontmain	Helvetica	Schriftart für den Haupttext
colorh1	5588cc	Farbe für die Blocküberschriften (Standard: hellblau)
colorh2	333000	Farbe für kleine Überschriften (Standard: dunkelgrau)
colormain	000000	Farbe für den Haupttext (Standard: schwarz)
bgmain	ffffff	Hintergrundfarbe für den Seitenhintergrund (weiss)
menucolor	25a6e8	Hintergrundfarbe für das Hauptmenü oben
bgborder	cccccc	Farbe für Begrenzungen und Ränder (Standard: hellgrau)
boxcolor	def2fc	Hintergrundfarbe für Boxinhalte (siehe Startseite)
headericoncolor	f09a21	Farbe der Icons im Header
linkcolor	f09a21	Farbe der Links auf der gesamten Seite
buttoncolor	25a6e8	Hintergrundfarbe der Knöpfe/Buttons
buttontextcolor	ffffff	Textfarbe der Knöpfe/Buttons
tablecolorheader	ffffff	Hintergrundfarbe vom Tabellenkopf
tablecolorheadertext	000000	Schriftfarbe im Tabellenkopf
tablecolortext	000000	Schriftfarbe in Tabellenzeilen
tableborder	cccccc	Farbe der Tabellenränder
bglist1	e6e6e6	Hintergrundfarbe von ungeraden Tabellenzeilen
bglist2	ffffff	Hintergrundfarbe von geraden Tabellenzeilen

Ferner besteht die Möglichkeit, mit den folgenden Parametern das Verhalten des Online Pendlersmoduls zu steuern:

Tabelle 2. Tabelle 2. Parameter, die das Verhalten steuern

<i>Parameter</i>	<i>Standardwert</i>	<i>Erklärung</i>
headertext	Mitfahrportal	Text der oben im Header erscheinen soll
greetingtext	Willkommen...	Begrüßungstext der auf der Startseite angezeigt wird. Verwenden Sie greetingtext=remove falls kein Text erscheinen soll
showrides	true	Sollen auf der Startseite Fahrten angezeigt werden (true/false)?
listlimit	30	Anzahl der angezeigten Fahrten pro Seite bei einer Suche. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Höhe des IFRAME verändern und vermeiden möchten, dass im IFRAME Rollbalken erscheinen.

Alle Parameter müssen, wie bei URL Aufrufen üblich, in die Form

parameter1=wert1¶meter2=wert2& ...

gebracht werden. Ein vollständiges Beispiel folgt (eine Zeile, keine Leerzeichen!):

```
<iframe width="100%" height="100%" frameborder="NO" src="http://www.drive2day.de/?
hh_iframe=1&fonth1=sans-serif&colorh1=0f00f0&fonth2=sans-serif&colorh2=cccccc&color-
main=ff00ff&bgmain=00ffff&boxcolor=ffffff&headertext=Mitfahrentrale&fontmain=serif&menu-
color=cccccc&listlimit=10">
</iframe>
```

Die folgende URL führt zu einem Beispielm modul und enthält einen IFRAME, welcher alle Parameter verwendet. Durch die Anpassung der Parameter, lässt sich im Hand umdrehen das CI des Partnermoduls ans eigne Layout der Webseite anpassen.

<http://www.drive2day.de/beispiel.html>