# Partnermodul Installationsanleitung

### 1. Was ist das Partnermodul?

Wer günstig und schnell von A nach B möchte, findet auf fromAtoB alle Auto-, Fernbus- und Bahnfahrten für seine Wunschverbindung. Der Reisende gibt auf der Startseite den Start-, Zielort und das Abfahrtsdatum ein und erhält daraufhin eine Liste mit Angeboten, die sich nach Preis, Fahrtzeit und Komfortabilität vergleichen lassen.

fromAtoB stellt Webseitenbetreibern ein Partnermodul zu Verfügung, über das sich die Angebotsabfrage und -anzeige von fromAtoB in den eigenen Internetauftritt einbinden lässt. Die Bereitstellung und der Betrieb des Partnermoduls sind unentgeltlich. Die Integration erfordert nur geringen Arbeitsaufwand und Fachkentnisse.

Folgendes Beispiel kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden:

https://www.fromatob.com/beispiel

# 2. Nutzung

Das Partnermodul von fromAtoB bietet dem Webseitenbetreiber folgende Vorteile:

- Bilden Sie das gesamte deutsche Personenbeförderungsangebot auf Ihrer Webseite ab.
- Die Einrichtung und der Betrieb sind für den Betreiber 100% kostenfrei.
- Die Schriften und Farben lassen sich an das eigene Layout anpassen.
- Die Einrichtung ist mit geringem Aufwand verbunden.
- fromAtoB bietet kostenlosen Support bei Einrichtung und Betrieb.

# 3. Installation

Für die Einbindung des Partnermoduls in Ihre Webseite, fügen Sie den folgenden HTML Code an die Stelle auf Ihrer Webseite ein, wo das Partnermodul angezeigt werden soll:

<iframe width="650" height="900" frameborder="NO" src="http://www.fromatob.com/?
hh\_iframe=1&ZusätzlicheParameter">
</iframe>

Die ersten beiden fett gedruckten Zahlen bestimmen die Breite und Höhe des IFRAME. Es wird eine Mindestbreite und -höhe von 650 bzw. 900 Pixel empfohlen. Sie können für die Höhe und Breite auch prozentuale Werte angeben, indem Sie den Werten ein Prozentzeichen anfügen.

Anstelle von ZusätzlicheParamter können Sie die Parameter in den folgenden Tabellen

angeben. Parameter in Fettschrift sind wichtig und sollten den Werten Ihrer Webseite entsprechen.

Farbewerte müssen sechstellig sein und zwischen 000000 und ffffff liegen. Wird eine Farbe nicht angezeigt, stellen die sicher, dass der Parameterwert tatsächlich aus 6 Zeichen besteht.

### Farbe für Seitenhintergrund, Ränder und Links

Parameter	Standardwert	Erklärung
colorbg	ffffff	Hintergrundfarbe der Seite.
colorlink	0645ad	Farbe aller HREF Links und Buttons.
colorborder	ccccc	Farbe der Ränder der Eingabefelder.
color_start		Startfarbe der Suchmaske
color_end		Endfarbe der Suchmaske

#### Schriftart, -farbe und -größe

Parameter	Standardwert	Erklärung
fonttext	sans-serif	Schriftart für gewöhnlichen Text.
fonth1	sans-serif	Schriftart für H1 Überschrift.
fonth2	sans-serif	Schriftart für H2 Überschriften.
colortext	555555	Farbe für den gewöhnlichen Text.
colorh1	555555	Schriftart für H1 Überschrift.
colorh2	555555	Schriftart für H2 Überschriften.
sizetext		Schriftgröße für gewöhnlichen Text. Z.B. 12px
sizeh1		Schriftgröße für H1 Überschrift. Z.B. 18px
sizeh2		Schriftgröße für H2 Überschriften. Z.B. 16px
colorh1bg		Hintergrundfarbe für H1 Überschrift.

#### Ort, Begrüßungstext, Icons, Footer und Anzahl an Fahrten

Parameter	Standardwert	Erklärung
von		Ihr Standort (z.B: Frankurt+am+Main)
nach		Ihr Standort (z.B: Frankurt+am+Main)
text	Siehe Seite	Hier können Sie einen Text Ihrer Wahl angzeigen lassen. Z.b. Bitte geben Sie Start und Zielort ein.
icons	true	Sollen erklärende Grafiken angezeigt werden.
footer	false	Soll die Fusszeile angezeigt werden.
limit	10	Wie viele Fahrten werden pro Seite angezeigt.
scrollheight	500	Die maximale Höhe der Scrollbalken.

#### Tabelle mit Suchergebniss / Fahrten

Parameter Standardwert Erklärung
----------------------------------

colorhover		Farbe der ausgewählten Zeile (Row Hover)
colorodd	f7f7f7	Farbe gerader Zeilen
coloreven	ffffff	Farbe ungerader Zeilen
colorbordertable	ffffff	Farbe der Ränder der Tabelle.

Alle Parameter müssen, wie bei URL Aufrufen üblich, in die Form

#### parameter1=wert1&parameter2=wert2& ...

gebracht werden. Ein vollständiges Beispiel folgt (eine Zeile, keine Leerzeichen!):

<iframe width="100%" height="100%" framboarder="NO"</pre>

src="https://www.fromatoB.com/?hh\_iframe=1&colorbg=ffffff&colorlink=ee0000&fonttext=Arial&colortext=555555&sizetext=12px&fonth1=Arial&colorh1=000000&sizeh1=20px&fonth2=Arial&colorh2=55555&sizeh2=14px&von=Berlin&nach=Berlin&limit=20&icons=true&footer=true&colorbordertable=eeeeee">

</iframe>

Die folgende URL führt zu einem Beispielmodul und enthält einen IFRAME, welcher die wichtigsten Parameter verwendet. Durch die Anpassung der Parameter, lässt sich im Hand umdrehen das CI des Partnermoduls ans eigne Layout der Webseite anpassen.

https://www.fromatob.com/beispiel

Auf den folgenden Seiten werden zu Veranschaulichungszwecken alle wichtigen Parameter den entsprechenden Seitenelementen des Partnermoduls in roter Schrift zugeordnet.

# colorbg

# fonth1, colorh1, sizeh1, text

#### colorh1bg Geben Sie Abfahrts-, Zielort und Datum ein.

color_start		<b>♀</b> Nach		color_end
	•			
∰ Datum				
		Q	Suchen	


fonttext, colortext, sizetext
Sie haben ein Auto? Dann bieten Sie eine Fahrt an.

# fonth2, colorh2, sizeh2 Von Berlin nach von

Hamburg	München	Köln	Frankfurt a	am Main	Stuttgart	Düsseldorf	Dortmund
Essen E	Bremen Le	eipzig	Dresden	Hannove	r Nürnbe	rg Duisburg	Bochum
Wuppertal	Bielefeld	Bonn	Münster				
Nach Be	erlin von					colorlink	
Hach						COIOIIIIK	
Hamburg	München	Köln	Frankfurt a	am Main	Stuttgart	Düsseldorf	Dortmund
Hamburg		Köln	Frankfurt a	am Main Hannove		Düsseldorf	

Android iPhone Facebook Impressum Datenschutz AGB footer

## colorbg



n.V.\*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart. a.A.\*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.

Android iPhone Facebook Impressum Datenschutz AGB